

# Spacelyアプリ（オフラインアプリ） 視聴方法



©Copyright DAIDO METAL CO., LTD. All rights Reserved.



だれでもどこでもかんたん  
製造業のための  
360度VR研修クラウドソフト

【お問い合わせ先】

大同メタル工業株式会社 3D's VRソリューションズG

担当 Email : [vr-info@daidometal.com](mailto:vr-info@daidometal.com)


1. Spacelyアプリをインストールする

2. 研修コンテンツを配信設定する

3. 研修コンテンツをダウンロードする

4. 研修コンテンツを閲覧する

# 1. Spacelyアプリをインストールする




①ご使用中のスマートフォン  
またはタブレットにインストールした  
Meta Horizonアプリを開きます。



②画面上部にある「メニュー」を  
タップします。



③下部にスクロールして  
「ストアコードを利用」を  
タップします。



④コードを入力して  
「利用する」をタップします。

**※ご利用の際はストアコードが必要になりますので、  
担当者よりストアコードをご連絡します。**

## 2.研修コンテンツを配信設定する

ワークフロー  
ワークフロー管理  
撮影依頼ポイント管理  
ホームステージング  
ホームステージング発注  
発注一覧  
チケット管理  
活用/分析  
セールスVR  
**研修VR**  
瞬間接客VR  
遠隔接客  
AIサイズ推定/AI空間設計  
アクセス分析  
共有チャンネル  
共有チャンネル管理/制作  
クイック共有

プロジェクト管理 > 編集

作成日 全ての期間  
公開設定 指定なし

プロジェクト

2件のプロジェクト

犬山城下町ツアー  
2021.04.28作成 3日前更新  
限定公開 (PW付) IP制限  
所有者 okumura

研修VR配信結果  
研修者管理  
研修者グループ管理  
カリキュラム  
レポート

全体レポート


研修者ログイン率	受講率	合格率
40%	10%	5%
2/5人	2/20	1/20

マイページの研修VRより研修コンテンツの配信設定を行います。  
設定方法は下記の弊社マニュアル掲載ページにあります、「3.研修VR機能  
(研修管理)」マニュアルのP8.まで設定して下さい。

<https://www.daidometal.com/jp/vr-manuals/>

## 研修コンテンツをダウンロードする前の事前準備


ダウンロードに時間が掛かり、Oculus Quest2がスリープ状態になるとダウンロードが停止してしまう為、スリープ時間を変更します。※ダウンロード後は再度スリープ時間を変更しても問題ありません。




①画面下部の「クイック設定」を選択します。




②画面右上の「設定」を選択します。



③「システム」を選択を選択します。



③画面左のメニューより「電源」を選択します。



④「ヘッドセットをオートスリープ」を選択し、時間を「4時間」に設定します。

## Oculus Quest2 コントローラーの持ち方、各種ボタンについて

Oculus Quest2のコントローラーは2つありますが、Spacelyアプリでは1つ（右手のみ）しか使いません。コントローラーの持ち方、各種ボタンについては下記を参照ください。

### トリガーボタン（人差し指で操作）

チェックポイントを確認したり、メニューを選択する際に使います。  
また、トリガーを押しながら上下にコントローラーを振るとメニューのスクロールが出来ます。



### グリップボタン（中指で操作）

研修コンテンツ閲覧時に、コントロールパネル（コンテンツ選択画面）を呼び出す際に使います。




### Oculusボタン（親指で操作）

基本的に操作しませんが、アプリを終了したい場合などに使います。  
また、長押しすると正面位置をリセットできます。


※Spacelyアプリ使用時には上記以外のボタンは基本的に使用しません。

# 3. 研修コンテンツをダウンロードする


①Oculus Quest2を起動し、画面下の「アプリ」からSpacelyロゴのアプリを選択してアプリをインストールして下さい。



④ダウンロードが完了したら、ログアウトしてトップ画面に戻ります。



③管理者アカウントでログインすると、配信設定をしたグループが表示されます。研修コンテンツは研修グループ/カリキュラム/コンテンツ毎にダウンロードすることができます。ダウンロードしたいグループ/カリキュラム/コンテンツにチェックを入れ、「選択したアイテムをダウンロード」を選択してダウンロードします。  
※ダウンロードするコンテンツが多い場合は前項の事前準備を行って下さい。







②インストールしたSpacelyアプリを開き、画面右上にある「管理者アカウントに切り換え」を選択して管理者でログインして下さい。

※研修コンテンツのダウンロードはオンライン環境で行って下さい。

※Spacelyアプリにダウンロードできるのは、**研修アクション変換された静止画及び動画コンテンツ**です。研修アクション変換されていないコンテンツは対象外となります。

# 4.研修コンテンツを閲覧する


①Oculus Quest2を起動し、画面下の「アプリ」を選択し、Spacelyロゴのアプリを選択してください。



※研修コンテンツを閲覧する操作は  
**オフライン環境**での実施が可能です。

## コンテンツ閲覧中に他の研修コンテンツを閲覧する方法について

コンテンツ閲覧中にAボタン（親指）を押すと、コントロールパネルが起動し、他のコンテンツを閲覧したり、もう一度学習し直したりなど、様々な操作が可能です。



他の研修コンテンツを閲覧したり、閲覧しているコンテンツをはじめから閲覧することができます。

同じカリキュラムで他のコンテンツを選択できます。



※コンテンツ閲覧中にoculusボタン（親指）を押すと、Spacelyアプリを閉じる（終了）することができます。